

Windows操作系统支持状态

株式会社捷太格特
机器控制技术部

最新版本的TOYO PUC 系列软件兼容各Windows 操作系统。另请检查随附的表格。(截至 2021 年 9 月 9 日)

○: 它对应。
- : 它不对应。

Software		Windows 2000 ^{*1}	Windows XP ^{*2}	Windows Vista ^{*3}	Windows 7 ^{*4}		Windows 10 ^{*5}	
Name	The latest version	-	32-bit version	32-bit version	32-bit version	64-bit version	32-bit version	64-bit version
PCwin	Ver.17.8R01	-	○	○	○	○	-	-
PCwin	Ver.19.6R03	-	-	-	○	○	-	○
PCwin2	Ver.2.8R01	-	-	-	○	○	-	○
PCwin-PCk	Ver.1.5R01	○	○	○	○	○	-	○
PCwin-Safe2	Ver.2.1R02	-	○	○	○	○	-	○
(PCwin-Safe)	Ver.3.2R01	-	○	○	○	○	-	○
(PCwin-Safe-J)	Ver.1.6R02	-	○	○	○	○	-	○
(PCwin-Safe-Plus)	Ver.1.3R01	-	○	○	○	○	-	○
(PCwin-Safe-Nano)	Ver.1.1R01	-	○	○	○	○	-	○
MOwin5	Ver.5.4R01	○	○	○	○	○	-	○
ITwin5	Ver.5.4R01	○	○	○	○	○	-	○
MotionTool	Ver.2.70R01	-	○	○	○	○	-	○
RSCwin	Ver.2.0.30	○ ^{*8}	○ ^{*8}	○	○	○	-	○
ScreenWorks-TE	Ver.3.13.12	-	○	○	○	○	○	○
ScreenMate5	Ver.6.84Build01	-	○	○	○	○	-	○
ScreenHelper2 2002	Ver.5.40	○ ^{*6}	○ ^{*6}	○ ^{*6}	○ ^{*6}	-	-	○ ^{*6,*7}
ScreenHelper3 2002	Ver.4.20ce	-	○ ^{*6}	○ ^{*6}	○ ^{*6}	-	-	○ ^{*6,*7}
ScreenHelper7	Ver.3.00xp	-	○ ^{*6}	○ ^{*6}	○ ^{*6}	-	-	○ ^{*6,*7}
ScreenHelper12	Ver.3.00xp12	-	○ ^{*6}	○ ^{*6}	○ ^{*6}	-	-	○ ^{*6,*7}

*1: 支持的 Windows 2000 版本只有 Professional。

*2: 支持的 Windows XP 版本仅为 Professional。

*3: 支持的 Windows Vista 版本仅为 Business。

*4: 支持的 Windows 7 版本仅为 Professional。

*5: 支持的 Windows 10 版本仅为专业版。

*6: ScreenHelper2 / ScreenHelper3 / ScreenHelper7 / ScreenHelper12 可以根据所使用的 Excel 版本支持不同的 Windows 操作系统。

详细支持状态为 Screen Helper 2 使用说明书 (t-967n)、Screen Helper 3 使用说明书 (t-981n)、Screen Helper 7 使用说明书 (t-c06n)、

Screen Helper 12 使用说明书 (t-参见 c07n)。

*7: 支持 32 位和 64 位版本的 Excel。(已通过 Windows Installer (MSI) 格式的办公产品确认操作)

*8: 请使用 Ver. 2. 0. 24。

【附件】


请使用Windows 10 Pro 2004版或更高版本的PC的客户

■摘要

在运行Windows 10 Pro 2004版或更高版本操作系统的PC上使用TOYOPUC软件（如PCwin）时，操作系统中与IME相关的问题（*1）可能会导致软件无法响应，并导致无法使用鼠标或按键操作。

*1: <https://docs.microsoft.com/en-us/windows/release-information/status-windows-10-2004>

<生成步骤的示例:PCwin2>



恢复PC的唯一方法是使用任务管理器关闭应用程序。

PCwin2 无法操作，因为鼠标光标继续指示正在处理

■客户请求

请按照以下步骤将Microsoft IME设置更改为启用兼容性的设置。

